

Arbetsordning/Funktionsbeskrivning Traumalarm nivå 1

Funktion	Teamledare Bakjour kirurgi	Undersökande läkare Akutläkare eller kirurgjour	Anestesiolog Anestesijour	Ortoped Ortopedjour eller akutläkare	Sekreterare
Hålltider					
T-10min	Leder sign-in: samling & presentation av teamet. Lägg upp preliminär plan. Behov av ytterligare resurser, t.ex. öronjour?	Förberedelser: eFAST? Toraxdrän?	Förberedelser: Intubation? Förväntad svår luftväg?	Förberedelser: Bäckengördel? Hare?	Förberedelser: Registrering. Melior, patientliggare, armband, sign-in-lista, foto från olycksplats.
T patient anländer	Placering på pall. Akut åtgärd innan ambulansrapport? Lyssna på ambulansrapport Beslut om överflyttningsmetod	Placering på pats högra sida. Lyssna på ambulansrapport	Placering vid huvudändan. Lyssna på ambulansrapport	Placering vid fotändan. Lyssna på ambulansrapport	Lyssna på ambulansrapport
T+0	Koordinera teamet. Bör ha "helikopterperspektiv" och ej vara patientnära! Koll på tid och åtgärder.	Auskultation, inspektion och palpation av torax och buk, pulsar, hudfärg, vakenhetsgrad, grovneurologi. X-blödningskontroll v.b. Rapportera X-, B-, C-, D-fynd högt.	Lossa spännen, knäppa upp scoopbår huvudända. Bedöm luftväg och ventilation. Nackstabilisering? Rapportera A- och B-fynd högt.	Lossa spännen, knäppa upp scoopbår fotända. Assist vid avklädning. Inspektera extremiteter och bäcken för blödning. Bäckengördel vb. Rapportera C-fynd högt.	Förbered rtg-remiss.
T+5	Sammanfatta XABCD högt för teamet. Ordinera åtgärder. Reevaluera.	Toraxdrän vb. eFAST vb. GCS-bed. (före ev. intubation!)	Intubation? Ventilationsbehov? Transfusionsbedömning.	Grovreponering el. femurfixering vb. Kontrollera ev. tourniquet.	Skicka rtg-remiss.
T+15	Presentera preliminär plan för teamet, inkl. åtgärder innan transport. Ordinera alla läkemedel utom narkosläkemedel. Förvarna op-ssk (94231) vid akut op.	Lyssna på preliminär plan. E-undersökning från topp till tå tillsammans. m. ortoped. Rapportera fynd högt.	Lyssna på preliminär plan. Stabilisera nacke, led stockvändning. Förvarna v.b. narkos och/eller IVA. Förbered transport, inkl. läkemedel & övervakning.	Lyssna på preliminär plan. E-undersökning av extremiteter avseende frakturer, luxationer & distalstatus. Reponering & fixation vb. Rapportera fynd högt.	Lyssna på preliminär plan.
T+20	Håll sign-out: XABCDE. Definitivt handläggningsbeslut. Sammanfatta högt för teamet. Ev. följa med pat.	Följa med pat.	Följa med pat.		

Arbetsordning/Funktionsbeskrivning Traumalarm nivå 1

Funktion	<u>Dokumenterande</u> <u>ssk</u>	<u>Ssk 1</u>	<u>Usk 1</u>	<u>Ssk 2</u>	<u>Usk 2</u>
Hålltider					
T-10min	Förberedelser: Påbörja traumajournal tillsammans m. larmmottagare. Beställ ATP vb.	Förberedelser: Infarter iv/io, provtagning, blodvärmare, varm Ringer.	Förberedelser: Klädsaxar, övervakningsutrustning, toraxdrän, KAD.	Förberedelser: Sug och syrgas, intubation, infarter, v-sond. Narkosläkemedel.	Förberedelser: Sug och syrgas, intubation.
T patient anländer	Placering vid teamledare. Lyssna på ambulansrapport	Placering på pats vänstra sida. Lyssna på ambulansrapport	Placering efter behov. Lyssna på ambulansrapport	Placering på pats vänstra sida, vid huvudändan. Lyssna på ambulansrapport	Placering på pats vänstra sida. Lyssna på ambulansrapport
T+0	Dokumentera fynd och åtgärder i traumajournalen. Följa med i flödet och ha helhetsbild. Koll på tid. Påtala ev. avvikelser för teamledaren.	Lossa spännen. Säkra infart vä arm. Ta blodprover enl PM. Koppla Ringer. Id-band.	Lossa spännen, klipp kläder överkropp och hö ben. Övervaknings-EKG. BT-manschett. Analys av blodgas.	Syrgas 15L på reservoarmask. Klipp kläder vä arm. Assistera anestesilog vid bedömning, ventilation och intubation. Infart hö arm vb.	Lossa spännen, klipp kläder underkropp. Lägg på värmetäcke. Sätt saturationsklämma. Rapportera AF. Assistera vid åtgärder. Stabilisera nacke vb.
T+5	Dokumentera fynd och åtgärder i traumajournalen.	Ge läkemedel, vätska och blodprodukter.	Assistera vid åtgärder. Rapportera vitalparametrar högt!	Assistera anestesilog vid åtgärder. Behjälplig m. infarter, vätskor, läkemedel.	Assistera vid åtgärder. Rapportera vitalparametrar högt!
T+15	Lyssna på preliminär plan. Dokumentera fynd och åtgärder i traumajournalen. Kontakt med rtg.	Lyssna på preliminär plan. Ge läkemedel, vätska och blodprodukter. Kompletterande prover? Stockvändning.	Lyssna på preliminär plan. Temp. Bladder-scan. KAD? Stockvändning. Förbered för transport: övervakningsutr.	Lyssna på preliminär plan. Assistera anestesilog vid åtgärder. Behjälplig m. infarter, vätskor, läkemedel. Förbered för transport: akutväska.	Lyssna på preliminär plan. Assistera vid åtgärder. Stockvändning. Förbered för transport: sug och syrgas.
T+20	Återställ akutrum. Vid behov av debriefing, meddela DASSK.	Ev. följa med pat. Återställ akutrum.	Återställ akutrum.	Följa med pat. Återställ akutrum.	Återställ akutrum.