

Arbetsordning/ Funktionsbeskrivning Traumalarm nivå 1

Funktion hålltider	Teamleader Husjour kirurgi	Undersökande Läkare Akutläkare eller kirjour	IVA läkare	Ortoped läkare	Röntgen läkare
T-10 10min innan pat anländer	Leder sign in: samling & prestation av teamet. Lägg upp preliminärt plan. Behov av ytterligare resurser, t.ex. öronjour?	Förberedelser: Thoraxdrän?	Förberedelser: intubation? Förväntad svår luftväg?	Förberedelser: Bäckengördel? Gipsskena?	Förbereda e-fast
T- Patient Anländer	Placering på pall vid fotändan Akutåtgärder innan ambulansrapport. Lyssna på ambulansrapport Beslut om överflyttningsmetod.	Placering på plats högra sida. Lyssna på ambulansrapport	Placering vid huvudändan. Lyssna på ambulansrapport	Lyssna på ambulansrapport	Lyssna på ambulansrapport
T+0 Primär Bedömning	Koordinera teamet. Bör ha "helikopterperspektiv" och ej vara patientnära Koll på tiden och åtgärder	Askulation, Inspektion och palpation av thorax och buk, pulsar, hudfärg, vakenhetsgrad, grovneurologi. Blödningskonroll v.b Rapportera C- ABCD fynd högt.	Losa spännen, knäppa upp scoopbar huvudända. Bedöm luftväg och ventilation. Nackstabilisering. Rapportera AB fynd högt.	Lossa spännen knäppa upp scoopbar fotända. Assist vid avklädning. Inspektera extrimiteter och bäcken för blödning. Bäckengördel vb Rapportera C-fynd högt	
T+5 Primär bedömning Forts.	Sammanfatta C- ABCD högt för teamet. Ordinera åtgärder. Reevaluera	Thoraxdrän vb. GCS-bed. (före ev. intubation)	Intubation? Ventilationsbehov? Transfusions- bedömning.	Grovreponering Kontrollera ev torniquet	E-fast
T+15 Sekundär Bedömning	Presentera preliminär plan för teamet, inkl.åtgärder innan transport. Förvarna op-ssk 63717 vid akut op	Lyssna på preliminär plan. E-undersökning från topp till tå tillsammans med ortopeden. Rapportera fynd högt	Lyssna på preliminär plan. Stabilisera nacke, Leder stockvändningen. Förvarnar vb OP narkosjouren. Förbereder transport inkl. läkemedel & övervakning	Lyssna på preliminär plan: E-undersökning av extremiteter avseende frakturer, luxationer & distalstatus. Reponering & fixation vb Rapportera fynd högt.	Lyssna på preliminär plan. Förbered trtg
T+20	Håll sign-out C-ABCDE. Definitivt hndlägningsbeslut. Sammanfatta högt för teamet. Följa med patienten.	Följa med patienten.	Följer med patienten		

Arbetsordning/ Funktionsbeskrivning Traumalarm nivå 1

Funktion Hålltider	Akut ssk	Akut usk/usk	IVA ssk	IVA usk	Sekreterare
T-10 10min innan pat anländer	Förberedelser: Infarter iv/io, Provtagning, Blodvärmare, Varm Ringer.	Förberedelser: Klädsax, övervaknings- Utrustning, KAD	Förberedelser, sug, syrgas, intubation, läkemedel	Förberedelser Sug och syrgas, intubation, v-sond thoraxdrän.	Förberedelser: registrering Melior, patientliggare, etiketter, id-band, sign-in-lista. STRADA journal
T- Patient Anländer	Placerin på pats, vänstra sida Lyssna på ambulansrapport	Placering hö sida. Lyssna på ambulansrapport	Placering på patientens vänstra sida Lyssna på ambulansrapport	Placering på patientens högra sida Lyssna på ambulansrapport	Lyssna på ambulanrapport
T+0 Primär Bedömning	Lossa spännen. Säkra infarter. Ta blodprover enl PM Koppla ringer Id-band	Lossa spännen, klipp kläder Övervaknings- EKG Bt-manchett. Analys av blodgas.	Syrgas 15L på reservoarmask. Assistera IVA läkaren vid bedömning, ventilation och intubation	Lossa spännen Assistera vid åtgärder intubation thoraxdrän Stabilisera nacke vb	Dokumentera i tramajournal vitalapaamerar och läkemed m.m
T+5 Primär bedömning Forts	Ge läkemed vätska Blodprodukter.	Assistera vid åtgärder. Rapportera vitalparametrar högt!	Assistera IVA läk vid åtgärder. Behjälplig med infarter, vätskor, läkemedel.	Assistera vid åtgärder. Rapportera vitala parametrar högt!	
T+15 Sekundär Bedömning	Lyssna på preliminär plan. Ge läkemedel, vätska och blodprodukter. Kompletterande prover+ stockvändning	Lyssna på preliminär plan. Temp, Bladderscan, KAD? Stockvändning Förbered för transport: Övervakningsutr.	Lyssna på prelimimär plan. Assistera IVA läk vid åtgärder. Behjälplig m infarter, vätskor och läkemedel. Förbereda inför transport: Akutvagn, respirator	Lyssna på preliminär plan. Assistera vid åtgärder Stockvändning Förbered för transport syrgas, akutvagn	Lyssna på preliminär plan Överlämna traumatelefon yill teamleader och dokumentera detta.
T+20	Ev. följa med patienten Återställa akutrum	Återställ akutrum.	Följa med patienten	Följer med patienten	